

Windows 7 Upgrade Stappenplan

1. Voorbereiding

- Is de computer nog wel snel genoeg voor Windows10?
- Zorg, dat u een USB schijf heeft om een back-up/kopie van uw documenten, foto's, muziek en video's te kunnen maken.

2. Geldige Windows 7 licentie?

- Klik op "Start" (Windowssymbooltje links onderaan het scherm) – Klik met de rechter muistoets op "Computer" – Kies: "Eigenschappen" → Controleer onder "Windows activeren" op "Windows is geactiveerd". Zo niet? Zoek dan de juiste "Windows 7 Licentie-Code" (misschien op een sticker op de laptop/PC) en voer die code alsnog in via de optie "Productcode wijzigen".
- Als u die niet heeft, kunt u niet verder met de "gratis" upgrade, of u moet een geldige licentie kopen!!

3. Windows 7 bijwerken

- Klik op Start – Typ: Windows Update – Updates installeren (als er nog belangrijke updates klaarstaan. Optionele updates hoeven niet)

4. Reserve kopie maken

- Klik op Start – Type: Back-up – Kies: een "Back-up van uw computer maken" – Kies: "Een systeemkopie maken" – Kies: "Back-up starten" (Selecteer uw externe USB schijf waarop de back-up gemaakt moet worden)

5. Hulpprogramma downloaden

- Ga naar: microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 – Hulpprogramma nu downloaden – Uitvoeren

6. Upgrade uitvoeren

- Schakel antivirus software uit (kan voor problemen zorgen tijdens de upgrade. Na de upgrade weer aanzetten!)
- Wat wilt u doen? -> Deze pc nu bijwerken – dan: volgende (de installatiebestanden worden nu gedownload. Ongeveer 3.5 GB, dus kan even duren) – Akkoord op licentievoorwaarden

7. Onderdelen selecteren

- Standaard keuze: "Persoonlijke bestanden en Apps (=programma's) behouden" tijdens de upgrade naar Windows 10. Voor de Apps geldt wel, dat ze geschikt voor Windows 10 moeten zijn, maar daar komt een melding over, als dat niet zo is.
- Klik op "Installeren". Dat duurt ongeveer 45 minuten en de Laptop/PC kan een paar keer herstarten tijdens de upgrade.

8. Windows 10 instellen (Privacy regels/services)

- Standaard staan de privacy regels in het voordeel van Microsoft

- Bij twijfel kunt u hier de privacy regels blokkeren (u kunt dat later altijd nog aanpassen)

9. Controle of de upgrade geslaagd is

- Kijk of Windows 10 is geactiveerd: Klik op “Start” en Typ: “Activering” – Kies: “Activeringsinstellingen” en check op “Windows is geactiveerd met een digitale licentie”
- Open de “Verkenner” en kijk of al uw bestanden en mappen er nog zijn.
- Klik op “Start” en kijk ook of alle Apps (programma’s), die u meestal gebruikt, nog aanwezig zijn en werken - Zo niet, dan moeten die opnieuw worden geïnstalleerd met een nieuwere versie, die wel onder Windows 10 draait.
- Vergeet de Antivirus Software niet weer te activeren, maar daar krijg u genoeg waarschuwingen over via de Windows-beveiliging.
- Binnen 10 dagen kunt u terug naar Windows 7: Ga naar de Windows instellingen (Windows-toets + i) – Kies: “Bijwerken en beveiliging” > “Systeemherstel” – “Teruggaan naar de eerdere versie van Windows” – “Aan de slag”

10. De nieuwste updates laten uitvoeren

- Klik op “Start” – Typ: “Updates” – Klik op “Naar updates zoeken” (kan wel 30-45 minuten duren)
- Klik op “Start” – Typ: “Store” – Kies: “Microsoft Store” – Klik op de 3 puntjes rechts bovenaan het scherm – Kies: “Downloads en updates” – Kies: “Updates Downloaden”

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd met uw laptop of PC even langskomen bij ons in de Bibliotheek van Mijdrecht op maandag- en woensdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur. Wij zitten dan links om de hoek.

Zie ook onze website: www.seniorwebderondevenen.nl voor Windows 10 (en andere) cursussen onder de tab “Cursussen” voor de uitleg en “Lesrooster” voor de data.